## Windows 7 に SF シリーズをインストールした後の設定について

デスクトップ上にある各 SF システム、および共有機能の JSP ビューアのショートカットに「互換性」を設定します。 JSP ビューアのショートカットは、スタート⇒すべてプロ グラム⇒SF 共有機能の中にあります。

例)SF施工図2システム

- 施工図システムのショートカットを右クリックして、 プロパティをクリックします。
- 2. タブ「互換性」をクリックします。
- 「互換モードでこのプログラムを実行する:」にチェック を入れて、「Windows XP(Service Pack 3)」を選択して、 <OK>をクリックします。



Ŕ	ショートカット 互換性 セキュリティ 詳細 以前のバージョン	
ロジンで	バラムが以前のバージョンのWindowsでは正常に動作していたのに、この シアでは問題が発生する場合、以前のバージョンに合った互換モードを進 ただい。 換モード	
互		
I	7 互換モードでこのプログラムを実行する	
(	Windows XP (Service Pack 3) 👻	
歐	ŧ	
1	256 色で実行する	
1	640 × 480 の解像度で実行する	
I	視覚テーマを無効にする	
I	デスクトップ コンポジションを無効にする	
1	高 DPI 設定では画面のスケーリングを無効にする	
持	雀レベル	
I	管理者としてこのプログラムを実行する	
-	🦻 すべてのユーザーの設定を変更	

4. ショートカットからシステムを起動します。

## ※各システムのパスワードは、上記の作業を終えてから入力してください。 作業前に入力されていた場合は、作業後に再度パスワードを入力してください。

Windows 7 をご使用の場合、上記処理を行っていただく必要があります。
お手数ではありますが、初回インストール時には必ず行ってください。
バージョンアップの場合は必要ありません。

## <u>Cドライブに工事データを保存される場合</u>

通常 C ドライブ以外にデータを置いていただきますが どうしても、C ドライブになる場合は ¥SFDATA2のフォルダーのプロパティーのセキュリティに 手動で「Everyone」を追加してください。



## Windows 7 ⇔ Windows XP または Vista 間で工事データをやり取りして使用する場合

工事管理の**退避**でデータを用意し、**復元**をした場合 エクスプローラの**コピー**や工事管理の**複写**でコピー をした場合も データベースファイルに対して、**修復最適化**は自動的に行われています。 基本的に問題なく使用できます。