



こちらの画面が出てきた場合は、「自動的にアプリケー ションを終了する」を選択して「次へ」をクリックしてください。



「完了」をクリックしてください。

「終了	」をクリ	シクし	てくださし	۱,
-----	------	-----	-------	----

デスクトップに出来た SFLicenseViewer のショートカット をダブルクリックで起動し、ライセンスビューア画面で、 RuntaimeVer. 10.12 を確認してください。

2.認証ファイルの設定方法

ソフトウェアライセンス認証ファイル----をクリックしてくだ さい。

🎉 ライセンスビューア(Debug) - Ver 2.	4 (2025/03/27)		-		×
ソフトウェアライセンスのシリアルNo.					
ソフトウェアライセンス認証ファイル	シリアルNoが取得できませんでした				
□ ソフトウェアライセンスを使用する		アクセス方法:	固定IP	アドレス	~
	システム名称	ライセンス数	使	用解除	
					1
				881=7	
W Runtime Ver. 10.12	取新の私態に更新			第1 6つ	
	↓ ↓				

送付していますソフトウェアライセンス認証ファイル xmcl ファイルを選択して「開く」をクリックしてください。

ソフトウェアライセンスビューアのセットアップ方法.pdf

「ソフトウェアライセンスを使用する」にチェックを入れてください。

システム名称にもチェックが入った状態になります。

ソフトウェアライセンスのシリアルNo. 75 ソフトウェアライセンス記記証ファイル SF xmlCl		75					E
		SF×mlCL					
🚽 ソフトウェアライ	センスを使用する			アクセス方法:	固定IPアト	ドレス	,
	システム名称		ライセンス数	使用	解除	Т	
_	S/F 原価管理	原価管理システム		0/1	未認	28E	1
~	S/F 見積積算	見積積算4		0 / 20	未認	28E	1
	S/F Arris4			2 / 10	未認	28F	
Durational (co. 10.10)			[

操作は以上です。

<u>** 注意 1 **</u> ソフトウェアライセンスを認証する場合に、下記アド レスとポートを許可してください。

[許可するアドレス] 35.76.53.96 [許可するポート] 1947